В вашем аккаунте (mohamedamine012023@gmail.com) не указаны данные, с помощью которых вы сможете при необходимости восстановить доступ к аккаунту. Добавьте эти данные .

Чем мы можем вам помочь?

Опишите проблему

Просмотр тем Справки

- **Начало работы с Chrome**
  - Как скачать и установить Google Chrome
  - Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им
  - Вход в Chrome и синхронизация данных
  - Как сделать Chrome браузером по умолчанию
  - Как пользоваться браузером Chrome дома
  - Как выйти из аккаунта в Chrome
- **Как создать и настроить профиль**
- **Работа в Интернете**
- **Как настроить выполнение задач в Chrome**
- **Как удалить историю просмотра и действий**
- **Безопасность**
- **Как использовать Chrome на другом устройстве**
- **Как изменить настройки Chrome**
- **Как устранить проблемы**
- **Конфиденциальность в Chrome**

Помощь сообщества Chrome

Форум Google Chrome
Вносите предложения, задавайте вопросы и общайтесь с другими пользователями и экспертами на справочном форуме Google Chrome.

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг

русский

Отправить отзыв о Справочном центре

Как скачать и установить Google Chrome

Google Chrome – это быстрый и бесплатный браузер. Прежде чем скачивать его, убедитесь, что ваше устройство соответствует необходимым системным требованиям.

Компьютер | Android | iOS

Как установить Chrome

Windows

1. Скачайте установочный файл.
2. Для запуска файла нажмите на него дважды и выполните вход. Сохранить.
   - Если вы сохранили файл, начать установку можно двумя способами:
     - Нажмите на него дважды.
     - Выберите **Открыть файл**.
3. В диалоговом окне "Разрешить этому приложению вносить изменения на устройстве?" выберите **Да**.
4. Запустите Chrome.
   - **Windows 10 и выше.** Когда установка завершится, окно Chrome откроется автоматически. При желании можно сделать Chrome браузером по умолчанию.

Вы можете импортировать в Chrome настройки из другого браузера, например Internet Explorer или Safari.

Как установить Chrome в офлайн-режиме

Если у вас не получается скачать Chrome на компьютер с Windows, попробуйте способ, описанный ниже.

1. Скачайте альтернативный установщик Chrome на компьютер, подключенный к интернету.
2. Перенесите файл тот на компьютер, куда хотите установить Chrome.
3. Откройте файл и следуйте инструкциям на экране.

Открылась стандартная страница загрузки? Все в порядке – благодаря специальным тегам мы знаем, какой именно файл нужно скачать.

Скачанный файл можно перенести на другой компьютер.

macOS

1. Скачайте установочный файл.
2. Откройте файл googlechrome.dmg.
3. Найдите значок Chrome в открывшемся окне.
4. Перетащите его в папку "Программы".
   - Возможно, вам потребуется ввести пароль администратора.
   - Если у вас нет прав администратора, перетащите значок в папку, к которой у вас есть доступ, например на рабочий стол.
5. Запустите браузер Chrome.
6. Откройте Finder.
7. На боковой панели нажмите на значок "Извлечь" справа от Google Chrome.

Linux

Браузер Chrome устанавливается так же, как и другие программы. Убедитесь, что у вас есть права администратора, и сделайте следующее:

1. Скачайте установочный файл.
2. Выберите **OK**, чтобы открыть пакет.
3. Нажмите кнопку **Установить пакет**.

Chrome автоматически добавится в Software Manager и будет обновляться по мере необходимости.

Chromebook

Браузер Chrome предустановлен на всех новых ноутбуках Chromebook. Подробнее о том, как настроить Chromecast...

Системные требования для Chrome

Windows

Чтобы использовать Chrome на компьютере с Windows, вам понадобится:

- Windows 10 и выше.
- Процессор Intel Pentium 4 или более поздней версии с поддержкой SSE3.

macOS

Чтобы использовать Chrome на компьютере с macOS, вам понадобится:

- macOS High Sierra 10.13 и более поздние версии

Linux

Чтобы использовать Chrome на компьютере с Linux, вам понадобится:

- Ubuntu 14.04 (64-разрядная версия) или старше, Debian 8 или старше, openSUSE 13.3 или старше, Fedora Linux 24 или старше.
- Процессор Intel Pentium 4 или старше с поддержкой SSE3.

Как устранить проблемы с Chrome

- Если в Chrome возникнут неполадки с поисковой системой, всплывающими окнами или обновлениями браузера, попробуйте переустановить его.
- Неполадки возникают при установке Chrome? Узнайте, как их устранить.
- Если ошибки возникают при загрузке страницы, ознакомьтесь со способами их устранения.

Как устранить неполадки Chrome при использовании протокола Wayland

Chrome в Linux теперь поддерживает не только X11, но и Wayland. При запуске Chrome на компьютере с Linux будет автоматически выбран один из этих протоколов для организации графического сервера.

Как Chrome взаимодействует с протоколом для организации графического сервера

- Chrome взаимодействует с протоколом для организации графического сервера, чтобы пользователь мог выполнять определенные действия. Выберите X11 вместо Wayland, если у вас возникают проблемы со следующими операциями:
  - перетаскивание;
  - копирование и вставка;
  - ввод с помощью клавиатуры, мыши или сенсорный ввод.
- Протокол Wayland не позволяет Chrome корректно выполнить некоторые действия. Например:
  - При перетаскивании вкладки показывается ее упрощенное уменьшенное изображение.
  - Невозможно разместить окно в определенном месте экрана.

Как обойти автоматический выбор протокола для организации графического сервера в Chrome

Как изменить протокол в браузере

1. Откройте страницу chrome://flags.
2. Установите для параметра #ozone-platform-hint значение X11 или Wayland.

Как изменить протокол с помощью командной строки

1. Откройте командную строку.
2. Запустите Chrome, указав следующий параметр:
   - `--ozone-platform=x11` **(для протокола X11)**.
   - `--ozone-platform=wayland` **(для протокола Wayland)**.

Что делать, если Chrome не удается установить из-за включенного S-режима

Если вам не удается установить Chrome на компьютер с ОС Windows, возможно, устройство работает в S-режиме. Чтобы скачать и установить Chrome, выйдите из S-режима. Вы также можете ознакомиться со статьей о том, как устранить неполадки при установке Chrome.

Информация по теме

- Вход в Chrome и синхронизация данных
- Как обновить Google Chrome
- Как удалить Google Chrome

Оставьте отзыв об этой статье

Эта информация оказалась полезной? Да

Нет

Справка

- Как скачать и установить Google Chrome
- Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им
- Вход в Chrome и синхронизация данных
- Как сделать Chrome браузером по умолчанию
- Как пользоваться браузером Chrome дома
- Как выйти из аккаунта в Chrome

Google Chrome tips

From productivity to customization, learn how to get things done more quickly with your browser.

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг
русский

Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им

Вы можете создать аккаунт Google в Chrome или другом браузере.

Управление аккаунтом Google осуществляется на странице myaccount.google.com. Если вы вошли в аккаунт Google в Chrome, вы можете управлять аккаунтом прямо из браузера. Ниже перечислены действия, которые можно выполнять в аккаунте.

- Изменять личную информацию (например, имя, адрес электронной почты, номер телефона, физический адрес и фото профиля). Подробнее...
- Просматривать и изменять данные и действия, а также
- более полезными для вас. Подробнее...
- Управлять контактами, сохраненными в аккаунте Google. Подробнее...
- Усиливать защиту аккаунта Google. Подробнее...

Оставьте отзыв об этой статье

Эта информация оказалась полезной? Да

Нет

Справка

- Как скачать и установить Google Chrome
- **Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им**
- Вход в Chrome и синхронизация данных
- Как сделать Chrome браузером по умолчанию
- Как пользоваться браузером Chrome дома
- Как выйти из аккаунта в Chrome

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг

русский

В вашем аккаунте (mohamedamine012023@gmail.com) не указаны данные, с помощью которых вы сможете при необходимости восстановить доступ к аккаунту. Добавьте эти данные .

Вход в Chrome и синхронизация данных

Синхронизация позволяет сохранять в аккаунте Google определенную информацию из браузера.

Важно! Включайте синхронизацию Chrome только на своих устройствах. На общедоступном компьютере используйте гостевой режим.

Преимущества синхронизации

- Синхронизированная информация (закладки, пароли, ваших устройствах. Вы сможете обновлять ее с любого из них.
- Вы будете автоматически входить в сервисы Google (Поиск, Gmail, YouTube и т. д.). Если вход уже выполнен, включение синхронизации его не отменит.
- Если вы перейдете на другое устройство, ваши данные станут доступны на нем сразу после входа в аккаунт.
- Если вы включите историю приложений и веб-поиска, история Chrome будет использоваться для персонализации сервисов Google.
- Chrome сможет совмещать данные о поле и возрасте , указанные в вашем аккаунте Google, с нашей статистикой. Это помогает нам создавать продукты для всех групп населения. Собранная информация используется только в обобщенном виде.

Примечание о конфиденциальности Google Chrome .

Компьютер | Android | iOS

Как войти в аккаунт и включить синхронизацию

Чтобы включить синхронизацию, вам потребуется аккаунт Google.

1. Откройте Chrome на компьютере.
2. В правом верхнем углу экрана нажмите на изображение профиля .
3. Выберите **Включить синхронизацию**.
   - Если вы не вошли в свой аккаунт Google, вам будет предложено это сделать.
4. Нажмите **ОК**.

Совет. Если вы хотите синхронизировать несколько аккаунтов или вашим компьютером пользуется кто-то ещё, добавьте профиль в Chrome.

Как выбрать данные для синхронизации

Если включить синхронизацию, все данные профиля (например, закладки, история и пароли) начнут автоматически сохраняться в аккаунте Google. Синхронизированная информация будет доступна на всех ваших устройствах.

Вы можете выбрать, какие именно данные должны синхронизироваться.

1. Откройте Google Chrome на компьютере.
2. В правом верхнем углу окна нажмите на значок с тремя точками > **Настройки**.
3. Выберите **Я и Google** > **Синхронизация сервисов Google**.
4. В разделе "Синхронизация" нажмите **Управление данными для синхронизации**.
5. Выберите **Настроить синхронизацию**.
6. Укажите, какие данные не должны синхронизироваться.

Как выйти из аккаунта и отключить синхронизацию

Если вы отключите синхронизацию, на компьютере по-прежнему будут доступны закладки, пароли, история и остальные настройки. Однако внесенные в них изменения не будут сохраняться в аккаунте Google и синхронизироваться с другими вашими устройствами.

После отключения синхронизации будет выполнен выход из всех других сервисов Google, например Gmail.

1. Откройте Chrome на компьютере.
2. В правом верхнем углу окна нажмите на изображение профиля > **Синхронизация включена**.
3. Выберите **Отключить**.

Чтобы удалить синхронизированные данные из аккаунта Google, выполните следующие действия:

1. Запустите Chrome на компьютере.
2. Перейдите на страницу chrome.google.com/sync .
3. Прокрутите экран вниз и нажмите кнопку **Удалить данные**.

Пользуетесь Chromebook? Узнайте, как выйти из аккаунта и выключить устройство.

Когда вы входите в аккаунт Google в сервисах Google, например Gmail, вход в Chrome выполняется автоматически. Если вы не хотите входить в Chrome, отключите эту функцию.

Информация по теме

- Как выйти из аккаунта в Chrome
- Как синхронизировать закладки, пароли и другую информацию на устройствах
- Как использовать несколько профилей в Chrome
- Гостевой режим в Chrome
- Функции Google, которые можно использовать в Chrome

Оставьте отзыв об этой статье

Эта информация оказалась полезной? Да

Нет

Справка

Как скачать и установить Google Chrome

Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им

Вход в Chrome и синхронизация данных

Как сделать Chrome браузером по умолчанию

Как пользоваться браузером Chrome дома

Как выйти из аккаунта в Chrome

Google Chrome tips

From productivity to customization, learn how to get things done more quickly with your browser.

В вашем аккаунте (mohamedamine012023@gmail.com) не указаны данные, с помощью которых вы сможете при необходимости восстановить доступ к аккаунту. Добавьте эти данные .

Как сделать Chrome браузером по умолчанию

Если вы назначите Chrome браузером по умолчанию, все ссылки будут автоматически открываться в нем.

Компьютер | Android | iOS

Как сделать Chrome браузером по умолчанию

Если у вас ещё нет браузера Google Chrome, скачайте и установите его.

Windows 11

1. Нажмите кнопку "Пуск" .
2. Выберите "Параметры" › **Приложения** › **Приложения по умолчанию**.
3. В разделе "Set defaults for applications (Задайте значения по умолчанию для приложений)" введите `Chrome` в строке поиска › нажмите **Google Chrome**.
4. В верхней части окна рядом с надписью "Назначить Google Chrome браузером по умолчанию" выберите **Установить по умолчанию**.
   - Чтобы убедиться, что изменения применены к нужным типам файлов, проверьте список под кнопкой "Установить по умолчанию".
5. Чтобы выйти, закройте окно настроек.

Windows 10

1. Нажмите кнопку "Пуск" .
2. Выберите "Параметры" .
3. Откройте раздел "Приложения по умолчанию".
   - **Исходная версия.** Нажмите "Система" › **Приложения по умолчанию**.
   - **Версия с обновлением Creators Update.** Выберите "Приложения" › **Приложения по умолчанию**.
4. Внизу в разделе "Веб-браузер" нажмите на название браузера по умолчанию (обычно это Microsoft Edge).
5. В появившемся окне "Выберите приложение" нажмите на **Google Chrome**.

Чтобы быстрее открывать Chrome, добавьте на панель задач ярлык. Вот как это сделать:

1. Запустите Chrome на компьютере.
2. В панели задач Windows, расположенной в нижней части экрана, нажмите правой кнопкой мыши на Chrome.
3. Выберите **Закрепить на панели задач**.

Если у вас остались вопросы, посмотрите видео с пошаговыми инструкциями (1:00):

macOS

1. Запустите Chrome.
2. Нажмите на значок с тремя точками в правом верхнем углу экрана.
3. Выберите **Настройки**.
4. В разделе "Браузер по умолчанию" нажмите кнопку **Использовать по умолчанию**.
   - Если такой кнопки нет, значит Google Chrome уже является браузером по умолчанию.

Информация по теме

- Как задать поисковую систему по умолчанию
- Вход в Chrome и синхронизация данных
- Как скачать и установить Google Chrome
- Как назначить Gmail почтовым приложением по умолчанию

Оставьте отзыв об этой статье

Эта информация оказалась полезной? Да

Нет

Справка

- Как скачать и установить Google Chrome
- Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им
- Вход в Chrome и синхронизация данных
- Как сделать Chrome браузером по умолчанию
- Как пользоваться браузером Chrome дома
- Как выйти из аккаунта в Chrome

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг

русский

В вашем аккаунте (mohamedamine012023@gmail.com) не указаны данные, с помощью которых вы сможете при необходимости восстановить доступ к аккаунту. Добавьте эти данные .

Как пользоваться браузером Chrome дома

Дома вам доступны все возможности Chrome для работы в Интернете, такие как Удаленный рабочий стол, перевод веб-страниц, создание профилей и другие. Ниже вы найдете ссылки на материалы, которые могут вам пригодиться.

Основы работы

- Скачивание и установка Google Chrome. Чтобы начать просматривать веб-страницы, установите Chrome на компьютере или мобильном устройстве.
- Профили пользователей в Chrome. Вы можете создавать отдельные профили для нескольких пользователей, работающих на одном и том же компьютере, или для разных аккаунтов (например, личного и рабочего).
- Камера и микрофон. Пользуйтесь камерой и микрофоном на различных сайтах в Chrome и устраняйте неполадки.
- Скачивание файлов. Открывайте и сохраняйте файлы, например документы, PDF, изображения и медиаконтент.
- Расширения со специальными возможностями. Устанавливайте расширения для более удобной работы в Chrome.

Повышение эффективности

- Вкладки в Chrome. Открывайте, просматривайте и упорядочивайте вкладки в Chrome. Вы также можете настроить страницу быстрого доступа, выбрав для нее фоновое изображение или ярлыки сайтов.
- Сочетания клавиш в Chrome. Узнайте, какие сочетания клавиш помогут быстрее выполнять задачи.
- Тёмная тема. Включите тёмную тему для главной страницы, панели инструментов, настроек и других страниц.
- Удаленный рабочий стол Chrome. Получайте доступ к файлам и приложениям другого компьютера, подключаясь к нему со стационарного или мобильного устройства с помощью Удаленного рабочего стола Chrome.
- Изменение языка в Chrome и перевод веб-страниц. Меняйте язык интерфейса Chrome и переводите веб-страницы прямо в браузере.
- Синхронизация закладок, паролей и других данных. Включите синхронизацию, чтобы получать доступ к своим настройкам и данным с разных устройств.

Распространенные проблемы

- Ошибки подключения к Интернету. Узнайте, что делать, если вы видите сообщение об ошибке при попытке открыть сайт.
- Ошибки при скачивании файлов. Узнайте, что делать, если вы видите сообщение об ошибке при попытке скачать приложение, тему, расширение или другой файл в Chrome.
- Ошибки при загрузке страницы. Узнайте, что делать, если вы видите ошибку "Опаньки..." или другой код ошибки вместо веб-страницы.
- Проверка безопасности соединения. Чтобы понять, безопасно ли открывать тот или иной сайт, проверьте информацию в адресной строке или прочитайте предупреждение в Chrome.

Оставьте отзыв об этой статье

Эта информация оказалась полезной? Да

Нет

Справка

Как скачать и установить Google Chrome

Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им

Вход в Chrome и синхронизация данных

Как сделать Chrome браузером по умолчанию

Как пользоваться браузером Chrome дома

Как выйти из аккаунта в Chrome

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг

русский

Как выйти из аккаунта в Chrome

В браузере Chrome можно выйти из аккаунта Google.

Компьютер | Android | iOS

1. Запустите браузер Chrome на компьютере.
2. В правом верхнем углу страницы нажмите на изображение профиля › **Выйти**.

Если у вас включена синхронизация, ее можно отключить. При этом вы выйдете из сервисов, связанных с аккаунтом Google, например из Gmail.

1. Запустите браузер Chrome на компьютере.
2. В правом верхнем углу страницы нажмите на изображение профиля › **Синхронизация включена**.
3. В разделе "Я и Google" выберите **Отключить** › **Отключить**.

Примечание. Если вы включите синхронизацию в Chrome, а затем выйдете из сервиса Google (например, Gmail), то также автоматически выйдете из браузера. Синхронизация возобновится, когда вы снова войдете в аккаунт.

Как отключить автоматический вход в Chrome

Когда вы входите в аккаунт Google в таких сервисах, как Gmail, вход в Chrome выполняется автоматически. Если вы не хотите входить в Chrome или включать синхронизацию, сделайте следующее:

1. Откройте браузер Chrome на компьютере.
2. В правом верхнем углу окна нажмите на значок "Настройка и управление Google Chrome" › **Настройки**.
3. Выберите **Я и Google** › **Синхронизация сервисов Google**.
4. В разделе "Другие сервисы Google" отключите параметр **Разрешить вход в Chrome**.
   - При этом также будет отключена синхронизация в Chrome (если ранее вы включили ее).

Как выйти из Chrome удаленно

Вы можете удалить свой аккаунт с любых устройств, даже если их нет у вас под рукой. При этом вы автоматически выйдете из аккаунта на всех компьютерах, включая тот, которым пользуетесь сейчас.

1. Запустите браузер Chrome на компьютере.
2. Перейдите на страницу Приложения, у которых есть доступ к аккаунту.
3. В разделе "Приложения Google" выберите **Google Chrome** › **Закрыть доступ**.

Ресурсы по теме

- Вход в Chrome и синхронизация данных
- Как синхронизировать закладки, пароли и другую информацию на устройствах
- Как использовать несколько профилей в Chrome
- Гостевой режим в Chrome

Оставьте отзыв об этой статье

Эта информация оказалась полезной? Да

Нет

Справка

- Как скачать и установить Google Chrome
- Как создать аккаунт Google в Chrome или управлять им
- Вход в Chrome и синхронизация данных
- Как сделать Chrome браузером по умолчанию
- Как пользоваться браузером Chrome дома
- Как выйти из аккаунта в Chrome

© Google LLC, 2023 - Политика конфиденциальности - Условия предоставления услуг

русский